


MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO EN ANDROID

Para configurar tu cuenta de correo en un teléfono o tablet con Android (Samsung, HTC, One, LG, Google Pixel, Sony Xperia, Nokia, Motorola, Xiaomi, BQ, GM, Huawei, ZTE, etc.) con una versión reciente del sistema operativo, puedes seguir los pasos a continuación.


Paso **1**

Para configurar tu cuenta de correo en un teléfono o tablet con Android deberás localizar el icono de correo electrónico entre tus aplicaciones y hacer clic sobre la opción '**Añadir otra cuenta**':



Paso 2


Escribe el correo que vas a configurar y su contraseña. Luego, haz clic en el botón 'Manualmente':



Selecciona si quieres configurar una cuenta POP o IMAP. Nuestra recomendación es que en dispositivos portátiles se utilice siempre IMAP. A continuación podrás ver las diferencias entre ambos tipos de cuenta:

IMAP: Descarga los mensajes sin borrarlos del servidor.

POP3: Descarga los correos en su ordenador y puede borrar la copia del servidor. **RECOMENDADO**



Paso 3

En la siguiente pantalla, rellena todos los datos de configuración:

*Dirección de correo electrónico:
lacuenta@tudominio.ext (la cuenta de correo que estás configurando)

*Nombre de usuario: **lacuenta@tudominio.ext**
(la cuenta de correo que estás configurando)

*Contraseña: la contraseña de tu correo.

*Servidor IMAP: **mail.tudominio.ext**

*Tipo de seguridad: **ninguno**

*Puerto: **143**

*Servidor SMTP: **mail.tudominio.ext**

*Tipo de seguridad: **ninguno**

*Puerto: **2525**

*Nombre de usuario SMTP:
lacuenta@tudominio.ext (la cuenta de correo que estás configurando)

*Contraseña de SMTP: La contraseña de tu correo.

Y haz clic en '**Siguiente**'.

AJUSTES DEL SERVIDOR

CUENTA

Dirección de correo electrónico
lacuenta@tudominio.ext

Nombre de usuario
lacuenta@tudominio.ext

Contraseña
.....

Mostrar contraseña

SERVIDOR ENTRANTE

Servidor IMAP
mail.tudominio.ext

Tipo de seguridad
Ninguno ▾

Puerto
143

Prefijo de ruta IMAP
Inbox

SERVIDOR SALIENTE

Servidor SMTP
mail.tudominio.ext

Tipo de seguridad
Ninguno ▾

Puerto
2525

Prefijo de ruta IMAP
Inbox

Autenticar para enviar correos

Nombre de usuario
lacuenta@tudominio.ext

Contraseña
.....

SIGUIENTE

Paso 4

Escoge el periodo de sincronización de Email, el intervalo que prefieras y haz clic en '**Siguiente**'.

Escribe un 'Nombre de cuenta' que será usado a nivel interno de tu teléfono para distinguirlo del resto de correos. Y luego escribe en 'Tu Nombre' el que quieras que le aparezca como remitente a todos los que envíes correos. Por último haz clic en '**Hecho**' y los mensajes empezarán a sincronizarse.

MANUALMENTE

Período sincronización email

1 mes ▼

Intervalo de sincronización

Cada 15 minutos ▼

Notificarme cuando reciba un correo electrónico

SIGUIENTE

EDITAR NOMBRES

Tu cuenta se ha configurado. Ahora puedes cambiar el nombre de tu cuenta y tu nombre para los correos electrónicos salientes.

Nombre de cuenta (opcional)

Mi Correo Nominalia

Tu nombre (para correos electrónicos salientes)

Nombre Apellido

HECHO